


• Tutorial sobre el Nero,

Sin duda alguna, si no el mejor, uno de los mejores programas para grabar todo tipo de archivos. El Nero en sus últimas versiones es capaz de grabar tanto CD como DVD, abarcando todo lo que es datos, videos, sonido, etc.


El Nero se puede ejecutar de dos modos distintos: eligiendo el Nero Burning Rom directamente, una opción mas detallada sobre lo que vamos a hacer, o mediante el Nero StartSmart, con una interfaz mas amena y mas sencilla para el usuario novel.

Nero Burning Rom para CD

Para abrir el Nero Burning Rom ir a Inicio->programas->Nero->Nero Burning Rom.



Una vez abierta la ventana, en la esquina izq. superior de la ventana del centro elegimos la opción "CD". Debajo de dicha opción, nos aparecen los múltiples formatos que graba el Nero.




Para grabar un CD de datos o una imagen, elegimos la opción ISO. Llamamos CD de datos a un cd con ficheros, como carpetas, archivos, fotos, etc; y una imagen, a la imagen de un CD. Para esta opción, podemos elegir en el apartado "Multisesión", que el CD tenga o no Multisesión. Multisesión significa, no terminar el CD, es decir, poder escribir mas adelante tras grabar ciertos datos. Si elegimos sin Multisesión, al grabar el CD, este quedará cerrado. Picamos en nuevo, y añadimos los datos que queremos introducir en el CD y le damos a grabar. Tras seleccionar grabar, nos saldrá un nuevo Menú en el cual elegiremos la velocidad a la cual queremos grabar el CD. No es recomendable grabar a la máxima velocidad porque puede que la grabadora, al cabo del tiempo, de la lata. Elegimos grabar y a esperar que termine :)

Para grabar un CD de música, elegimos en el menú de la izq. "CD de audio" y picamos en "Nuevo". Añadimos las canciones que queremos introducir en el CD, le damos a grabar, y como en el paso anterior, elegimos la velocidad de grabación. Le damos a grabar y a esperar :). Si queremos grabar un CD mezclando datos y música (la música se quedara en formato mp3), elegimos "CD de modo mixto"


Si lo que queremos es grabar un CD de video o mpeg, deberemos elegir en el menú de la izq. Le damos a nuevo, añadimos el video a grabar; picamos en grabar, elegimos la velocidad y a esperar

En cambio, si queremos copias un CD, deberemos elegir Copia de CD (previamente, tenemos que tener introducidos el CD virgen en la grabadora y el CD con datos en el lector); elegimos la velocidad y a grabar.

Como vemos en el ejemplo de abajo, para grabar un Cd de Datos elegimos en el menú principal "CD ISO" y nos saldrá pantalla siguiente. Mediante la flecha del dibujo, se indica como añadir archivos al cd, simplemente arrastrando. Una vez terminada el traspaso de los archivos que queremos grabar, le damos al botón que esta dentro del circulo rojo, en la parte superior y ya podremos grabar.



Para abrir el Nero Burning Room **para DVD**, hacemos lo mismo que para cd, lo que en la esquina superior izquierda de la primera pantalla, elegimos DVD y nos cambiará la columna de formatos aceptados para DVD.



DVD ISO, es para grabar un DVD con datos o imágenes, como los CDs, pero con la distinción de que no soporta datos de más de 2GB. Para datos o imágenes de mayor capacidad, utilizaremos otro formato.

Copia de DVD es la aplicación ideal para copiar un DVD a otro DVD, de modo íntegro.

Video DVD sirve para grabar videos .MPG en un DVD.

DVD-ROM de arranque sirve para crear un DVD de arranque para sistemas operativos, como el Windows XP

DVD-ROM (UDF) es la aplicación que indicábamos más arriba, que sirve para grabar datos o imágenes de tamaño superior a 2GB

El procedimiento para grabar, es exactamente igual que para CD, pero con mayor capacidad de almacenamiento.

Como ejemplo, vamos a ver como grabar un CD de datos.

Elegimos la opción datos. A continuación, saldrá una pantalla en la cual elegiremos añadir, para elegir que queremos grabar. Añadimos lo que queremos grabar y una vez todo quede añadido, le damos a finalizado. Comprobamos que la regla inferior no sobrepasa el tamaño de un CD y a continuación, para comenzar la grabación, le damos a siguiente; ponemos título a nuestro CD, velocidad y a grabar. Esperamos unos minutos y listo :)

IMPRIMIR
DOCUMENTO

CERRAR VENTANA